


PROCEDURE D'INSTALLATION DE VISIAL PILOTAGE 3

Sur [la page de téléchargement](#), se trouvent quatre fichiers d'installation correspondant aux options retenues par l'office, **32 ou 64 bits suivant la configuration d'Excel, installation automatique ou manuelle**.

Suivant la configuration d'Excel, 32 ou 64 bits le fichier d'installation de Visial Pilotage 3 à télécharger sera différent. A partir d'Excel 2010, il est donc nécessaire de vérifier la version installée par Fichier-Aide :



Visial Pilotage comporte une **installation automatique**. Cependant, si celle-ci ne fonctionne pas, **Visial Pilotage peut être installé manuellement**. Dans ce cas, les versions installées ne se mettront pas à jour automatiquement en cas de montée de version. Il faudra soit procéder à une réinstallation complète, soit copier le patch qui sera mis à disposition sur le site de la Fédération.

Télécharger l'exécutable d'installation (INSTALL.EXE) correspondant à l'option retenue et lancer son exécution.

Visial_Pilotage_3_64 - Assistant d'installation

Bienvenue dans l'assistant d'installation client de Visial_Pilotage_3_64



Ce programme va installer le logiciel Visial_Pilotage_3_64 sur votre ordinateur.

Il est recommandé de fermer toutes les applications en cours avant de lancer l'installation.

L'application va être installée dans le répertoire suivant :

C:\Visial_Pilotage_3_64\

Installation client avec mise à jour automatique en réseau.

Développé avec
WINDEV.

Version : 3.00a

< Précédent

Suivant >

Annuler

Visial_Pilotage_3_64 - Assistant d'installation

Résumé de l'installation



L'installation va pouvoir commencer.

Options sélectionnées :

L'installation va être effectuée dans le répertoire :
C:\Visial_Pilotage_3_64\

Type d'installation choisi : installation réseau

Si vous voulez revoir ou changer des options, cliquez sur 'Précédent'.
Si vous êtes satisfait de vos choix, cliquez sur 'Suivant'.


Développé avec
WINDEV.

< Précédent

Suivant >

Annuler


Pour terminer l'installation, choisir les options puis cliquer sur Terminer :



Lors de la première utilisation de Visial Pilotage 3, il est demandé le type d'utilisateur. Pour les OPH, le choix est le numéro 2 :



Après validation de ce choix, il sera demandé une confirmation :



Après confirmation Visial Pilotage sera ouvert.

Visial Pilotage 3 s'ouvre avec une arborescence vierge, cliquer sur le bouton Nouveau pour créer une nouvelle base ou migrer une base d'une ancienne version (cf document **PROCEDURE DU MIGRATION VERS VISIAL PILOTAGE 3.docx**) :

Liste des bases, simulations, variantes

Gestion des bases, simulations, variantes

Bases

Adresse de la base

Nom de la base

Année de référence


Date de création

Date de la dernière modification


Observations

Tout développer Importer wdz **Nouveau** Modifier Supprimer Comptes agrégés Base de démonstration Quitter


Visial ouvre alors le mode de gestion des bases :




Le bouton avec la loupe permet d'ouvrir une fenêtre de navigation dans l'arborescence pour créer le répertoire contenant la nouvelle base :



Une fois l'emplacement choisi, cliquer sur **Créer un nouveau dossier** pour créer le répertoire. Un nouveau répertoire est créé à l'emplacement choisi. Ce dossier doit être renommé :



ATTENTION : le nom du dossier doit être écrit directement sur son emplacement dans l'arborescence. Lors de la création du dossier, cet emplacement est surligné en bleu. A ce moment, toute saisie viendra remplacer le texte surligné Valider avec le bouton **OK**.



Si le nom de ce nouveau dossier n'est plus surligné, il suffit de se positionner sur ce nom, puis de faire soit **F2**, soit un **clik droit** et de choisir la fonction **Renommer** pour changer son nom.

Il est nécessaire de saisir **l'année de référence de la base**, sinon Visial Pilotage 3 la demandera, puis valider la création de la nouvelle base :

Liste des bases, simulations, variantes

Gestion des bases, simulations, variantes

Bases

Adresse de la base C:\Visial_Pilotage_3\Visial_Bases\Base 2015-2024\

Nom de la base Base 2015-2024

Année de référence 2014

Date de création 18/06/2015

Date dernière modification 18/06/2015

Observations

Valider Annuler

Après validation la nouvelle base apparaît dans l'arborescence. Visial Pilotage 3 est en mode de gestion des bases :

Gestion des bases, simulations, variantes

Bases

Base 2015-2024

Adresse de la base C:\Visial_Pilotage_3_64\Visial_Bases\Base 2015-2024\
Nom de la base Base 2015-2024

Année de référence 2014 Date de création 18/06/2015
Date de la dernière modification 18/06/2015

Observations

Tout développer Importer wdz Nouveau Modifier Supprimer Comptes agrégés Base de démonstration Quitter

Double-clique pour développer la base, donc afficher les simulations qu'elle contient.

Cliquer sur une simulation pour passer en mode de gestion des simulations. Pour ouvrir une simulation ou une variante, **double-cliquer** sur son nom, ou cliquer dessus puis sur le bouton **Ouvrir**.

Simulations

Base 2015-2024

1 - Simulation (à compléter)

Adresse de la base C:\Visial_Pilotage_3_64\Visial_Bases\Base 2015-2024\

Nom de la base Base 2015-2024

Simulation n° 1

Nom de la simulation Simulation (à compléter)

Nombre année à éditer 11

Année de référence 2014

Date de création 18/06/2015

Nombre de groupes

Date de la dernière modification

Nombre de logements familiaux 0

Nombre équivalents logements

Observations

Tout réduire Ouvrir Nouveau Modifier Supprimer Dupliquer VARIANTES Quitter

Double-clique pour ouvrir une simulation ou simple-clique puis bouton **Ouvrir**

Par défaut, les simulations sont nommées « Simulation (à compléter) » pour pouvoir être modifiées.
Pour modifier ce nom, cliquer sur le bouton Modifier :

Simulation n° Nombre année à éditer Nom de la simulation

Année de référence Date de création
Nombre de groupes Date de la dernière modification
Nombre de logements familiaux
Nombre équivalents logements

Observations

Les cellules de numéro, de nom et de nombre d'années éditer deviennent alors actives pour être modifiées. Après modification, bouton Valider.